

## e-onkyo downloader

□e-onkyo-downloader□は、[e-onkyo music](https://www.e-onkyo.com) 音楽サイトの専用の音楽データのダウンロードツール。

## インストール

下記URLから□Windows用セットアッププログラムを入手する。

<<https://www.e-onkyo.com/support/guide4.aspx>>

ダウンロード先が分かりにくいのが、このページの以下の場所をクリックする。



The screenshot shows the e-onkyo music website. At the top is a red navigation bar with the logo and various menu items. Below the navigation bar, there is a section titled 'ダウンロードを利用する' (Using the Downloader). This section contains instructions for downloading music, including a note about the 10-download limit and a link to the download guide. A red arrow points to the link 'ダウンロードのインストールはこちら' (Click here to install the downloader) under the Windows version section.

※iOS、Androidについては、**ONKYO HF Player**のダウンロード機能をご利用ください。

入手した setup.exe を実行する。



## Windows10でのセキュリティの警告対応



入手したセットアッププログラムを実行すると□Windows10では以下のような警告がでてインストール

に進めない。

## 対処方法

Windowsのセキュリティレベルが高い為で、以下の設定で回避する。

スタートメニューの右クリック「ファイル名を指定して実行」から、regeditを開く。



文字列の編集

値の名前(N):  
Internet

値のデータ(V):  
Enable

OK キャンセル

アプリケーションのインストール - セキュリティの警告

このアプリケーションをインストールしますか?

名前:  
e-onkyo downloader

発信元 (下の文字列の上にマウス ポインターを置くと、完全なドメインが表示されます):  
www.e-onkyo.com

公開元(P):  
[ONKYO & PIONEER INNOVATIONS CORPORATION](#)

インストール(I) インストールしない(D)

 インターネットからのアプリケーションは便利ですが、コンピューターに危害を及ぼす可能性があります。ソフトウェアの発行元を信頼できない場合、このソフトウェアをインストールしないでください。[詳細情報...](#)

e-onkyo music ログイン

e-onkyoアカウントを入力してログインボタンを押してください。



メールアドレス (メンバーID) :

パスワード :

☐ パスワードを表示する  
☐ パスワードを保存する  
☐ 次回からアプリケーション起動時自動でログインする

ログイン キャンセル

プログラム更新の確認完了



## 参考

1. コンピューターにセキュリティ上の問題を発生させるため、管理者がこのアプリケーションをブロックしました。と出る場合の対処法。 2. 【対処方法】アプリケーションのインストール-セキュリティの警告

-----

From:  
<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/> - 新石器Wiki

Permanent link:  
<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/software/windows/e-onkyo-downloaer?rev=1593306175>

Last update: 2020/06/28 10:02

