

## Tera Term

「[Tera Term](#)」はオープンソースで開発されているWindows用の通信ソフト。

### インストール

---

下記URLからインストーラを入手しインストール（基本新しいバージョンのものを使う）

<<https://ja.osdn.net/projects/ttssh2/>>

### 起動オプション

---

[ヘルプ(H)] > [目次] > [コマンドライン] > [Tera Term] を参照

## COMポートの指定

COM3ポートの場合は「/C=3」のように指定する。（ショートカットのプロパティに記述）

- COM1の場合でも「/C=1」を指定しておくで接続先ダイアログが表示されないのが便利。

## ファイル転送用ディレクトリの指定

「/FD=<file transfer directory>」のように指定する。（ショートカットのプロパティに記述）

- T-kernelデバッグ時は「/FD=C:\work\t-kernel\tkernel\_source\bin\rpi\_bcm283x」のように指定しておくが便利。

### 設定

---

設定メニューで変更した設定は、[設定] > [設定の保存...] を実行すると覚えてくれる。

## 画面サイズ変更

[設定] > [端末] > 「端末サイズ」 で設定

## 通信ボーレート変更

[設定] > [シリアルポート...] から設定

### ファイル送信

## 無手順で送信

[ファイル(F)] > [ファイル送信(S)...] から送信するファイルを選択

## XMODEMで送信

[ファイル(F)] > [転送(T)] > [XMODEM] > [送信...] から送信するファイルを選択

## Kermitで送信

[ファイル(F)] > [転送(T)] > [Kermit] > [送信...] から送信するファイルを選択

設定ファイル

---

C:\Program Files (x86)\teraterm\TERATERM.INIで様々な設定ができる。

## Kermit転送でファイル属性情報（タイムスタンプなど）を扱う

KmtFileAttr=onとする（デフォルトはoff）

## Kermitのログを記録

KmtLog=onとする（デフォルトはoff）

- ログファイルは、C:\Users\<ユーザ名>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\teraterm\KERMIT.LOG に格納される。

参考

---

### 1. Tera Term Home Page

From:  
<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/> - 新石器Wiki

Permanent link:  
<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/software/windows/teraterm?rev=1558916104>

Last update: 2019/05/27 09:15

